


# Microsoft Outlook2016 メール設定方法

(SSL 対応 POP 設定版)

・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている Microsoft Outlook2016 で KKCATV ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。


(1) スタートメニューより Microsoft Outlook2016 を起動し、スタートアップ画面で、**[次へ]** ボタンをクリックします。



**※スタートアップ画面が表示されない場合**

画面左上にある**[ファイル]> [アカウントの追加]**の順にクリックし、手順(3)に進みます。

(2) 電子メールアカウントの追加画面で、**[はい]**にチェックを入れ、**[次へ]**をクリックします。



(3) [自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)]にチェックを入れ、[次へ]ボタンをクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ  
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(Y):   
例: Eiji.Yasuda

電子メール アドレス(E):   
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):   
パスワードの確認入力(T):   
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

(4) [POP または IMAP]を選択し、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

アカウントタイプの選択

Office 365(F)  
Office 365 アカウントの自動設定

メール アドレス(E):   
例: eiji@contoso.com

**POP または IMAP(P)**  
POP または IMAP 電子メール アカウントの詳細設定

Exchange ActiveSync(A)  
Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

(5) 設定情報を入力し、[詳細設定] ボタンをクリックします。

アカウントの追加 ✕

**POP と IMAP のアカウント設定**  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

**ユーザー情報**

名前(Y):

電子メール アドレス(E):

**サーバー情報**

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

**メール サーバーへのログオン情報**

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

**アカウント設定のテスト**

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

**新しいメッセージの配信先:**

新しい Outlook データ ファイル(W)

既存の Outlook データ ファイル(X)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

### ●ユーザー情報

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 名前        | 任意の名前を入力します。<br>(※設定した名前が送信先に表示されます) |
| 電子メールアドレス | メールアドレスを入力します。                       |

### ●サーバー情報

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| アカウントの種類  | POP3 を選択します。           |
| 受信メールサーバー | mail.kkcatv.jp と入力します。 |
| 送信メールサーバー | mail.kkcatv.jp と入力します。 |

### ●メールサーバーへのログオン情報

|        |                 |
|--------|-----------------|
| アカウント名 | メールアドレスを入力します。  |
| パスワード  | メールパスワードを入力します。 |

(6) [送信サーバー]をクリックし、[送信サーバー(SMTP)は認証が必要]、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]をチェックします。

インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):


パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)

OK キャンセル

(7) [詳細設定]タブをクリック、各項目を設定し、[OK]ボタンで画面を閉じます。



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 受信サーバー (POP3)              | 995 に変更します。                   |
| このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要  | チェックします。                      |
| 送信サーバー (SMTP)              | 587 に変更します                    |
| 使用する暗号化接続の種類               | TLS を選択します。                   |
| サーバーにメッセージのコピーを置く          | それぞれ任意でチェック、設定します。            |
| サーバーから削除する                 | ※WEB メールと併用して使用される場合、[サーバー    |
| [削除済みアイテム]から削除されたらサーバーから削除 | にメッセージのコピーを置く]にチェックが必要で<br>す。 |

(8) インターネット電子メール設定画面に戻ったら、[次へ]ボタンをクリックします。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

**ユーザー情報**  
名前(Y):  
電子メール アドレス(E): @kkcatv.jp

**サーバー情報**  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): mail.kkcatv.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.kkcatv.jp

**メールサーバーへのログオン情報**  
アカウント名(U): @kkcatv.jp  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

**アカウント設定のテスト**  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

**新しいメッセージの配信先:**  
 新しい Outlook データ ファイル(W)  
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)


詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル



テストアカウント設定画面が表示され、テストメールが送信されます。

問題ない場合には状況部分が **[完了]** となります。**[閉じる]** ボタンをクリックします。



**※テストメールの送信が失敗となる場合**

設定したアカウント情報が誤っている可能性があります。

**[閉じる]** ボタンを押し、(5)の手順から設定の見直しを行います。

(9) セットアップの完了画面で、**[完了]** ボタンをクリックします。以上で設定完了となります。

